

1 Oppgradering av eksisterende installasjon (5.0.1.1) til Asta 5.0.1.2

1.1 Stopp JBOSS

1.2 Før Asta5 oppgraderes må man kopiere en rekke konfigureringsfiler samt filarkivet (astafilarkiv-katalogen) til et sikkert sted.

- a. Fra katalogen ...`\jboss-4.2.2.GA\server\default\deploy` kopieres følgende:
 - i. sok-ds.xml
 - ii. importeksport-ds.xml
 - iii. asta-ds.xml
 - iv. dpbruker-ds.xml
- b. Fra ...`\jboss-4.2.2.GA\server\default\conf` kopieres følgende:
 - i. innstillinger.properties
- c. Hvis det er gjort endringer i ...`\jboss-4.2.2.GA\bin\run.bat` må også denne kopieres
- d. Fra **klient**-katalogen kopieres følgende:
 - i. jndi.properties
- e. Fra **C:** eller **asta5**-katalogen kopieres følgende:
 - i. filarkiv.properties
- f. astafilarkiv -katalogen kopieres i sin helhet

1.3 Kopier mappene og filene;

- a) `\...\hjelpefil`
- b) `\...\java`
- c) `\...\lib`
- d) `Asta5.exe`
- e) `Asta5.jpg`
- f) `nyeasta.jar`

til `\...\Asta5\klient` eller til `\...\klient`

1.4 Kopier filene;

- a) nyeasta.ear
- b) soknyeasta.ear
- c) importeksporthpakke.ear
- d) grunnregister.ear
- e) dpbrukerstandalone.ear

til ...**ASTA5\jboss-4.2.2.GA\server\default\deploy**

2. Kopier filene;

- a) standardjboss.xml
- b) login-config.xml

til ...**ASTA5\jboss-4.2.2.GA\server\default\conf**

3. Åpne SQLPlus, SQL Developer (eller tilsvarende), logg på databasen som user nyeasta og kjør skriptene:

- a. endring_av_kolonne_i_ELAGRINGSSENHET.sql
- b. 02_insert_qsoketabeller.sql
- c. 03_insert_qrappporter.sql
- d. grradmin.sql
- e. ASTA_som_webadmin.sql
- f. korrektur.sql
- g. test_loese_lagringsenheter.sql (hvis denne sql gir resultat må neste også kjøres)
- h. slett_loese_lagringsenheter.sql (må kjøres hvis skriptet i pkt. g. gir resultat)

4. Start JBOSS på nytt.