

# Oppgradering fra Asta 5.0.1.2 til Asta 5.0.1.3

---

Hvis du har en eldre versjon enn 5.0.1.2 (f.eks, 5.0.0.2 eller 5.0.1.1), må du oppgradere til de mellomliggende versjonene først.

## 1. Stopp JBOSS

## 2. For standardinstallasjoner (localhost)

- 2.1. Slett mappen jboss-4.2.2**  
som ligger i mappen

**Asta 5**

- 2.2. Fra mappen**

**V.5.0.1.3\ASTA5013\_20090224\_JBoss**  
kopieres mappen

**jboss-4.2.2.GA**  
til mappen

**Asta5**

## 3. For endrede installasjoner

- 3.1. Før Asta5 oppgraderes må man kopiere en rekke konfigureringsfiler**

- 3.2. filarkivet (astafilarkiv-katalogen)**  
kopieres til et sikkert sted.

3.2.1. Fra katalogen ...**jboss-4.2.2.GA\server\default\deploy** kopieres følgende:

- a) sok-ds.xml
- b) importeksport-ds.xml
- c) asta-ds.xml
- d) dpbruker-ds.xml

3.2.2. Fra ...\**jboss-4.2.2.GA**\server\default\conf kopieres følgende:

a) innstillinger.properties

**NB!** Ta vare på disse filene på en egen mappe. De skal senere inn i den nye installasjonen.

### **3.3. Fra mappen**

**V.5.0.1.3\ASTA5013\_20090224\_JBoss**

kopieres mappen

**jboss-4.2.2.GA**

til Asta5

### **3.4. Flytt de kopierte filene fra pkt. 3.1 tilbake til**

**...\jboss-4.2.2.GA\...**

## **4. Kopier mappene og filene;**

Fra mappen

**V.5.0.1.3\ASTA5013\_20090224\_Klient**

kopieres alle filer og mapper til

**...\Asta5\klient**

eller til

**...\klient**

**Filen jndi.properties skal IKKE endres**

## **5. Kopier mappen;**

Fra mappen

**V.5.0.1.3\ASTA5013\_20090224\_jdk**

kopieres

***jdk1.6.0\_06***

***\\...\\Asta5***

Slett mappen jdk1.5.0\_14

**6. Åpne SQL Developer (eller tilsvarende), logg på databasen som user nyeasta og kjør skriptene:**

***Fra V.5.0.1.3\\ASTA5013\_20090224\_skript***

01\_insert\_qsoketabeller.sql

02\_insert\_qrappporter.sql

03\_alter\_table\_stmts.sql

04\_brukergrupper.sql

**7. Markér Asta5-katalogen og fjern evt. skrivebeskyttelse fra denne.**

**8. Start JBOSS**